


CONFIGURAZIONE IMAP SU MICROSOFT OUTLOOK 2010

Seleziona la voce **File** dal menu, quindi la voce **“Informazioni”**.

Clicca il pulsante **“Impostazioni account”** e nuovamente **“Impostazioni account”**



Nella finestra **Impostazioni Account** premi il pulsante **Nuovo**



Nella nuova videata,
seleziona la casellina in basso
“**Configura manualmente le impostazioni
del server o tipi di server aggiuntivi**”

e premi il pulsante “**Avanti**”.

Aggiunta nuovo account

Configurazione automatica account
Connettersi ad altri tipi di server.

Account di posta elettronica

Nome:
Esempio: Alice Ciccu

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: ciccu@contoso.com

Password:
Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

SMS

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro **Avanti >** Annulla

Seleziona la casella **Posta elettronica
Internet** e premi il pulsante **Avanti**

Aggiunta nuovo account

Scegliere il servizio

Posta elettronica Internet
Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange o servizio compatibile
Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

SMS
Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.

Altro
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

Fax Mail Transport

< Indietro **Avanti >** Annulla

Ora digita i dati della casella da configurare:

Nome:

nome della casella

Indirizzo di posta elettronica: inserisci la tua casella di posta completa (es: user@ildato.it)

Tipo account:

[IMAP](#)

Server della posta in arrivo:

zimbra.ildato.it

Server della posta in uscita:

zimbra.ildato.it

Nome utente:

inserisci la tua casella di posta completa (es: user@ildato.it)

Password:

[tua password](#)

e premi il pulsante **Altre impostazioni**

Aggiunta nuovo account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: _____
Indirizzo posta elettronica: user@ildato.it

Informazioni server

Tipo account: IMAP
Server posta in arrivo: zimbra.ildato.it
Server posta in uscita (SMTP): zimbra.ildato.it

Informazioni accesso

Nome utente: user@ildato.it
Password: _____
 Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

[Prova impostazioni account...](#)
 Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

[Altre impostazioni...](#)

< Indietro Avanti > Annulla

Nella nuova videata vai su **“Server della posta in uscita”**

e seleziona:

“Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione” e “Utilizza le stesse impostazioni del server in arrivo”

Clicca su **“ok”** in basso per chiudere la finestra e su **“Avanti”** per terminare la configurazione.

The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Server della posta in uscita' tab selected. The 'Connessione' sub-tab is active. The 'Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo' radio button is selected. The 'Nome utente' and 'Password' fields are empty. The 'Memorizza password' checkbox is checked. The 'Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)' checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom.


Accedi nella sezione **“Impostazioni avanzate”**, verifica che la porta per il server IMAP sia **993** e per il server SMTP **465**.

Seleziona per entrambe le voci **“Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente”** la voce **“SSL”**

The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Impostazioni avanzate' sub-tab selected. Under 'Numeri porte server', the 'Server posta in arrivo (IMAP)' is set to 993 and the 'Server posta in uscita (SMTP)' is set to 465. Both 'Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente' dropdown menus are set to TLS. The 'Timeout server' section shows 'Breve' selected and 'Lungo 1 minuto' as an option. The 'Cartelle' section has an empty 'Percorso cartella radice' field. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom.


Ora la configurazione è stata completata.

Clicca su **Chiudi** per terminare la procedura.



Sottoscrizione IMAP

Per modificare la sottoscrizione delle cartelle IMAP, clicca con il tasto destro del mouse sul nome della casella di posta presente nella colonna di sinistra, quindi seleziona la voce **“Cartelle IMAP”**



Clicca il pulsante in alto a destra **“Query”** per visualizzare la lista delle cartelle presenti in casella sul server.

Seleziona la cartella che desideri sottoscrivere (visualizzare) e clicca il pulsante **“Sottoscrivi”**

